

## Der Admin Bereich

Der Admin-Bereich kann mit folgender URL-Adresse erreicht werden:

<http://www.ihrdomainname.ch/login>

Nach dem Login:

The screenshot shows the admin interface with a left sidebar and a main content area. The sidebar includes sections for 'Allgemeine Informationen' (Overview, Password change, Personal data change, Language change, Hosting package change), 'Domains verwalten', 'E-Mail Konten', 'FTP Konten', 'Webtools', 'Domain Statistik', 'Supportsystem', and 'Abmelden'. The main content area has three panels: 'Allgemeine Informationen' (Account name: web-set-interactive.ch, PHP/CGI support: Ja, Subdomains: 0 / unbegrenzt, Domain Aliase: 0 / unbegrenzt, E-Mail/FTP Konten: 0 / 2), 'Transferverbrauch' (0.00% [6.00 KB von unbegrenzt]), and 'Speicherplatzverbrauch' (0.00% [56.93 KB von unbegrenzt]).

This block shows a detailed view of the sidebar menu. Yellow arrows point from text labels to specific menu items:

- Arrow from 'Password und Sprache ändern' points to 'Passwort ändern' and 'Sprache ändern'.
- Arrow from 'Sub Domain verwalten' points to 'Domains verwalten'.
- Arrow from 'Email Konten verwalten' points to 'E-Mail Konten'.
- Arrow from 'FTP Konten verwalten' points to 'FTP Konten'.
- Arrow from 'WEB Mail, WEB FTP' points to 'Webtools'.
- Arrow from 'Support Anfragen' points to 'Supportsystem'.

### **Einleitung**

Die HTML-Seite, die aufgerufen wird, wenn man nur Ihre Domain (z.B. <http://www.IhreDomain.de>) angibt, muss einen der folgenden Namen haben:

**index.php, index.php3, index.phtml, index.htm, index.html, index.shtml**

### **EMAIL**

Mit einem E-Mail Programm können Sie bequem Ihre E-Mails von Ihrem Server abrufen. Um E-Mails aus einem POP3-Postfach mit einem E-Mail-Programm abzurufen, benötigen Sie folgende Zugangsdaten:

- Ausgangs- und Eingangsserver
- Benutzername (POP3- bzw. IMAP-Postfach, z.B. [benutzer@domain.com](mailto:benutzer@domain.com))
- Passwort (Passwort für das POP3- bzw. IMAP-Postfach)

Wenn Sie Ihre E-Mails von einem POP3- oder IMAP-Postfach mit dem E-Mail Programm Outlook Express abrufen möchten, müssen Sie ein neues E-Mail-Konto anlegen. Starten Sie hierzu Outlook Express und wählen Sie im Menü „Extras“ den Menüpunkt „Konten“ aus. Nun klicken Sie auf „Hinzufügen“ und wählen „E-Mail...“ aus. Geben Sie Ihren Namen und E-Mail-Adresse an. Als Postausgangs- und Eingangsserver geben Sie den Server an, den Ihnen Ihr Webhoster genannt hat. Als Kontenname geben Sie den Benutzer bzw. Ihr POP3- oder IMAP-Postfach an (z.B. klaus01).

### **FTP Upload**

Es gibt eine Vielzahl FTP-Clients, die aber alle sehr ähnlich zu bedienen sind. Die folgenden Zugangsdaten wird Ihr FTP-Client abfragen, damit eine Verbindung zum Server aufgebaut werden kann:

**Benutzername: Geben Sie Ihren Benutzernamen für VHCS an.**

**Passwort: Geben Sie das Passwort an.**

**Host: Geben Sie hier die IP-Adresse an**

Bei der Einrichtung einer Domain (eines User) werden folgende Verzeichnisse automatisch erstellt:

- htdocs - hier werden alle HTML-, PHP-Dateien u.s.w. gespeichert.
- cgi-bin - hier werden CGI-Skripte gespeichert (falls vom Administrator zugelassen)
- errors - hier werden die Fehlerseiten gespeichert
- logs - hier werden Apache-Logfiles für diese Domain gespeichert
- backups - hier wird täglich ein Backup (ZIP-File) angelegt.

Diese Ordner sind nur erreichbar, wenn man die FTP Konfiguration verändert (Ziel Verzeichnis muss gelöscht werden).

Es gibt zwei verschiedene Übertragungsmöglichkeiten bei der Übermittlung von Dateien per FTP:

1. Übertragung im ASCII-Format
2. Übertragung im Binärformat

Die Übertragungsart, die zu wählen ist, hängt von der jeweiligen Datei ab, die Sie hochladen wollen. Viele FTP-Programme bieten eine automatische Erkennung für ASCII/BINÄR-Dateien an. Diese funktioniert bei den meisten Dateien (HTML-Dokumente und Bilder), wenn Sie aber PHP3-, Perl-Scripte, Zip- oder Programmdateien oder andere weniger übliche Dateitypen hochladen möchten, sollten Sie die Übertragungsart manuell einstellen. Alle ASCII-Dateien müssen im ASCII-Format, alle Binärdateien im Binärformat hochgeladen werden.

Zu den ASCII-Dateien gehören grundsätzlich alle Textdateien:

- HTML-Dokumente (\*.html, \*.htm, \*.shtml)
- Scriptdateien (\*.php3, \*.php, \*.asp)
- Textdateien (\*.txt)
- Perlscripte (.pl/.cgi)

Zu den Binärdateien zählen unter anderem die folgenden Dateien:

- Bilder/Grafiken (.gif,.jpg)
- Microsoft Worddateien, Richtext (\*.doc, \*.rtf)
- Archivdateien (\*.zip, \*.rar, \*.arj)
- Programme (\*.exe, \*.com)
- Java-Applets (\*.class, \*.java)
- Kompilierte CGI-Programme (\*.cgi)

### **PERL SCRIPT**

Nachdem Sie Ihr CGI-Script im richtigen Format hochgeladen haben (ASCII / Binär) müssen Sie es zum Ausführen freigeben.

Hierzu wenden Sie mit Ihrem FTP-Programm dem Befehl „chmod 755“ an. Bei einigen CGI-Programmen kann es notwendig sein, dass Sie für bestimmte Dateien/Verzeichnisse „chmod“ mit einem anderem Parameter ausführen müssen. Lesen Sie hierzu bitte die Installationsanleitung des jeweiligen CGI-Programmes.